

**Инструкция по установке  
экземпляра программного обеспечения,  
предоставленного для проведения экспертной проверки**

Данная инструкция по эксплуатации разработана для проведения экспертной проверки экземпляра программного обеспечения Entercam для rfid-считывателя Z-2 reader USB и подразумевает, что программное обеспечение установлено уже на считывателе.

Проверка может быть произведена на операционной системе Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10.

Для начала работы необходимо произвести несколько действий:

**Шаг 1.** Установите считыватель на столе в удобном для считывания карт месте.

**Шаг 2.** Подключите считыватель по USB к ПК кабелем из комплекта поставки

**Шаг 3.** При необходимости установите нужную конфигурацию считывания с помощью драйвера.

**Шаг 4.** Считываем карту.

Драйвер можно скачать на официальном сайте entercam.ru ( <https://disk.yandex.ru/d/PMclYDeyPHYMeg>) или с помощью наведения на QR-код.




## Работа с драйвером


После скачивания драйвера, Вам необходимо запустить файл:

Имя	Тип	Сжатый размер	Защита па...	Размер	Сжатие	Дата изменения
x64	Папка с файлами					
x86	Папка с файлами					
©£©	Значок	13 КБ	Нет	22 КБ	40%	01.06.2022 16:04
entercam_api.dll	Расширение приложения	58 КБ	Нет	107 КБ	46%	01.06.2022 16:04
EntityFramework	Документ XML	364 КБ	Нет	3 651 КБ	91%	01.06.2022 16:04
EntityFramework.SqlServer	Документ XML	19 КБ	Нет	160 КБ	89%	01.06.2022 16:04
keys	Документ XML	1 КБ	Нет	1 КБ	62%	01.06.2022 16:04
ReaderConfigurator.exe.config	Файл "CONFIG"	1 КБ	Нет	2 КБ	62%	01.06.2022 16:04
ReaderConfigurator.pdb	Файл "PDB"	110 КБ	Нет	366 КБ	71%	01.06.2022 16:04
System Buffers	Документ XML	1 КБ	Нет	4 КБ	70%	01.06.2022 16:04
System.Data.SQLite	Документ XML	169 КБ	Нет	1 096 КБ	85%	01.06.2022 16:04
System.Diagnostics.DiagnosticSour...	Документ XML	8 КБ	Нет	29 КБ	74%	01.06.2022 16:04
System.Memory	Документ XML	2 КБ	Нет	14 КБ	91%	01.06.2022 16:04
System.Numerics.Vectors	Документ XML	20 КБ	Нет	180 КБ	90%	01.06.2022 16:04
System.Runtime.CompilerServices....	Документ XML	2 КБ	Нет	14 КБ	87%	01.06.2022 16:04
Weigand	Документ XML	1 КБ	Нет	1 КБ	62%	01.06.2022 16:04
Файл который нужно запустить	Приложение	2 496 КБ	Нет	2 725 КБ	9%	01.06.2022 16:04

Затем нажать на кнопку «извлечь все».




Далее Вы выбираете папку для сохранение данных на своем ПК:



Затем запускаете Конфигуратор:

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
x64	01.06.2022 16:11	Папка с файлами	
x86	01.06.2022 16:11	Папка с файлами	
Ⓜ️Ⓜ️Ⓜ️	01.06.2022 16:11	Значок	22 КБ
entercam_api.dll	01.06.2022 16:11	Расширение при...	107 КБ
EntityFramework.SqlServer	01.06.2022 16:11	Документ XML	160 КБ
EntityFramework	01.06.2022 16:11	Документ XML	3 651 КБ
keys	01.06.2022 16:11	Документ XML	1 КБ
ReaderConfigurator.exe.config	01.06.2022 16:11	Файл "CONFIG"	2 КБ
ReaderConfigurator.pdb	01.06.2022 16:11	Файл "PDB"	366 КБ
System.Buffers	01.06.2022 16:11	Документ XML	4 КБ
System.Data.SQLite	01.06.2022 16:11	Документ XML	1 096 КБ
System.Diagnostics.DiagnosticSource	01.06.2022 16:11	Документ XML	29 КБ
System.Memory	01.06.2022 16:11	Документ XML	14 КБ
System.Numerics.Vectors	01.06.2022 16:11	Документ XML	180 КБ
System.Runtime.CompilerServices.Unsafe	01.06.2022 16:11	Документ XML	14 КБ
Weigand	01.06.2022 16:11	Документ XML	1 КБ
📄 Файл который нужно запустить	01.06.2022 16:11	Приложение	2 725 КБ

Далее система запросит подключить считыватель через USB –провод, если он у Вас ранее не был подключен.



Выбираем работу по USB:



В открывшемся окне можно поменять формат считывания, изменить световую или звуковую индикацию при считывании или ожидании.

После внесенных изменений нажимаем кнопку «Записать на устройство».

